

## Moderhinke Probenahme

### Information zum Betrieb:

Anzahl aktuell auf dem Betrieb befindlicher Tiere feststellen und auf Auftragsformular notieren, falls von der dort aufgeführten Tierzahl abweichend. Auftrag mit Datum und Unterschrift ergänzen.

### Kompartimente:

Werden die Tiere auf dem Betrieb in einer einzigen Herde oder dauerhaft (>2 Monate) in getrennten Kompartimenten gehalten, die als separate Herden zu beproben sind?

### Risikobasierte Probenahme pro Kompartiment:

1. Lahmende Tiere
2. In den letzten drei Monaten zugekaufte Tiere
3. Tiere, die in den letzten drei Monaten an Ausstellungen teilgenommen haben
4. Widder
5. Tiere mit schlechter Klauenhornqualität, usw.

### Anzahl zu beprobender Tiere pro Kompartiment:

- < 20 Schafe: alle Schafe beproben
- 21-30 Schafe: 20 Schafe beproben
- > 30 Schafe: 30 Schafe beproben

-> Anzahl benötigter Röhrchen (= Pools) notieren. Max. 10 Tupfer pro Röhrchen, Tupfer der ersten 10 Tiere eines Kompartimentes ins 1. Röhrchen, weitere Röhrchen auf 10 Tupfer auffüllen, bevor das nächste begonnen wird. Gleiches Vorgehen bei allen weiteren Kompartimenten.

-> Röhrchen etikettieren: 1.1 auf 1. Röhrchen von Kompartiment 1, weiter mit 1.2, etc., analog 1.2 auf 1. Röhrchen aus Kompartiment 2.

### Probenahme -> **Tupfer bereits gekürzt, deshalb nur mit Handschuhen anfassen!**

1. Zwischenklauenspalt aller vier Klauen mit trockenem Tupfer abstreichen, dabei Tupfer nach jeder Klaue um 90° drehen.
2. Tupfer ins vorgesehene Probenröhrchen stecken. Deckel jeweils nach letztem für dieses Röhrchen vorgesehenem Tupfer schliessen.



### Versand:

1. Auftrag mit Anzahl Probenröhrchen (= Pools), Datum und Unterschrift ergänzen.
2. Auftragsformular zusammen mit den Röhrchen in eine Labor-Versandtüte packen. Passen nicht alle Röhrchen vom gleichen Betrieb in eine Tüte, Röhrchen kompartimentweise in separate Tüten packen und Auftragsformular in Tüte mit Proben von Kompartiment 1 legen.
3. Tüte(n) verschliessen und versenden.  
-> Tüten mit nur 1 Röhrchen passen mittig durch den Postkastenschlitz, solche mit mehreren Röhrchen müssen auf dem Postamt abgegeben werden.